



SAMURAI SIM




SIM MANUAL

SIMマニュアル (iOS)

目次

セットの内容	03
APN	03
設定方法	04
APNの設定方法	05
お問い合わせ	06

セットの内容



- ① SIMケース ② SIMカード ③ SIMピン

APN

APNとは、「Access Point Name」で、各国やネットワークごとに異なる設定がされています。下記のテーブルより、お客様のAPN設定を確認することができます。

Country	APN& APN Name	Username	Password	Authen-tication
日本 (Softbank)	plus.4g	plus	4g	-
日本 (IIJ Mio)	vmobile.jp	-	-	-
台湾	internet	-	-	-
韓国	internet	-	-	-
フィリピン	mobiledata	-	-	-
アジア6カ国	internet	-	-	-
ヨーロッパ33カ国	drei.at	-	-	-
中国・香港・マカオ	internet	-	-	-

設定方法

Step 1

目的地の国に到着したら、SIMカードを携帯に挿入してください。

Step 2


携帯が電波を検出するまでしばらくお待ちください。携帯は自動的に電波を接続します。携帯が電波を接続した日付は、初日の利用日としてカウントされます。

Step 3

その後、以下の手順に従ってデータローミングを「オン」にしてください。



1 設定アプリを開いて、「Cellular」をタップ





2 「Primary」をタップ



3 「Data Roaming」を「オン」にしてください。



APNの設定方法

- *iOSバージョン10以降では、APN設定が自動的に行われますが、お客様自身で設定する場合は以下の手順に従ってください。
- *Hotspotをご利用希望の場合、必ずAPN設定してください。



1 設定アプリを開いて、「Cellular」をタップ

2 「Primary」をタップ



3 「Cellular Data Network」をタップ

4 プランに合わせて「APN設定」を行い、(APNとAPN名は、ページ1で確認してください)設定が完了後、前へお戻りください。

お問い合わせ



LINEでお問い合わせ
毎日9:00～23:00時（日本語9:00～18:00時）
日本語の対応：土日・祝日除く




Bangkok Samurai Co., Ltd. (Head office)

73/7 Soi Ruamrudee 2, Kwang Lumpini,

Khet Phatumwan, Bangkok 10330

Tax ID : 0105553132991

 Tel: 02-491-0000, 094-794-7722 (BKK airport)

 email: info@bs-mobile.jp

 Facebook: Samurai WiFi (@bs.mobile.thai)

Global WiFi (globalwifi.thai)